



Nota Técnica

(tcpmdt_es_v65_ins001_InicializaAplicacion_r1)

Carga manual de MDT v6.5

Fecha Actualización:

26/08/2015

Requisitos

Versiones MDT: Versión desde 6.0 a 6.5

Versiones CAD: desde AutoCAD 14 a AutoCAD 2014

Sistema Operativo: Windows XP / 7 / 8 / 10.

Objetivo

Este documento pretende solucionar las dudas relativas a la carga de la aplicación y/o el menú de MDT v6 y v6.5

Detalles

Carga del Menú

Para cargar el menú de MDT v6, teclee en la línea de comandos de CAD el siguiente comando:

MDT6_MENU [Intro]

Esto comando añade al menú del CAD, el menú de MDT6. Al cerrar la sesión, AutoCAD guardara la configuración del menú y al volverlo a ejecutar, el menú debería aparecer automáticamente.

En caso de que no se reconozca el comando, antes hay que cargar manualmente la aplicación MDT6.

Carga manual de MDT6

Normalmente este procedimiento hay que hacerlo una sola vez. Teclee en la línea de comandos de AutoCAD:

ARX [Intro]

Load [Intro] (salvo si las opciones están en castellano; en ese caso **Cargar [Intro]**) y seleccione el fichero **Menu6.arx** del directorio correspondiente, de acuerdo a la siguiente tabla:

Versión de CAD	Directorio
AutoCAD 2013-2014 (64 bits)	C:\mdt6\r19x64
AutoCAD 2010-2012 (64 bits)	C:\mdt6\r18x64
AutoCAD 2008-2009 (64 bits)	C:\mdt6\r17.1x64
AutoCAD 2013-2014	C:\mdt6\r19
AutoCAD 2010-2012	C:\mdt6\r18
AutoCAD 2007-2009	C:\mdt6\r17
AutoCAD 2005-2006	C:\mdt6\r16.1
AutoCAD 2004	C:\mdt6\r16
AutoCAD 2000-2002	C:\mdt6\r15
AutoCAD 14	C:\mdt6\r14

Una vez cargado el fichero, si no aparece el menú de MDT6 automáticamente, teclee en la línea de comandos:

MDT6_MENU [Intro]

Finalmente, ejecute el último comando del menú de MDT6: **Acerca de TCP-MDT**. Así se cargaran y registrarán en el CAD todos los módulos que componen el programa.